

段抜きフロー

フローをページ上の任意の場所において、段組の段を跨ぐ配置などができます。[axf:float-reference](#) でフローを配置する参照エリアを、auto、normal（現在の参照エリア）、page（ページエリア（region-body））、multicol（段組エリア）、column（段エリア）により指定します。axf:float-x で水平方向のフロー配置、axf:float-y で垂直方向のフロー配置を指定します。このサンプルは、axf:float-reference="multicol" 指定による段抜きフローの設定例です。

<fo:float axf:float-reference="multicol"> によるフロー配置例

段抜きは単位 'gr'(grid) で指定します。単位 gr は特別な長さの単位であり、段組の段幅(column-width)と段間(column-gap)の両方をそれぞれ'1gr'として数えます。2段抜きであれば、段幅×2と段間×1で'3gr'となります。

左上に 2 段抜きでフローを配置 <fo:float
axf:float-reference="multicol" axf:float-x="left"
axf:float-y="top">

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam bibendum tincidunt pharetra. Aenean ultricies molestie ante, sit amet ultricies nunc mollis id. Integer ut porttitor felis, vel tincidunt velit. Duis volutpat, quam quis aliquet tristique, nulla dui malesuada velit, et consectetur tellus ipsum et arcu. Ut tincidunt lorem erat, at ele-

mentum nibh varius consectetur. Sed viverra metus quis nibh pulvinar, at dignissim nibh adipiscing. Duis sit amet ipsum non elit tincidunt sagittis ac non tortor.

Mauris commodo, elit a imperdiet interdum, nulla velit viverra elit, at sce-

lerisque urna est eget la-
cus. Integer eu lobortis neque. Donec malesuada sed arcu vitae fringilla.
Quisque imperdiet tortor iaculis, pulvinar neque sit amet, aliquet massa. Sed sed auctor purus.

Vivamus nec turpis ele-
mentum, iaculis lorem in,
pellentesque metus. Ut blandit tortor mi, ac bi-
bendum felis varius vitae.
Ut tincidunt lorem erat,

at elementum nibh varius
consectetur. Sed viverra
metus quis nibh pulvinar,
at dignissim nibh adipisc-
ing.

Integer ut porttitor felis,
vel tincidunt velit. Duis
volutpat, quam quis ali-
quet tristique, nulla dui
malesuada velit, et con-
sectetur tellus ipsum et
arcu. Ut tincidunt lorem
erat, at elementum nibh
varijs consectetur.

右下に 3 段抜きでフローを配置 <fo:float axf:float-reference="multicol"
axf:float-x="right" axf:float-y="bottom">

フロー関連拡張プロパティをまとめて指定するショートハンドプロパティ axf:float でも設定できます。次は同じ設定を個別の拡張プロパティとショートハンドプロパティで示した例です。

個別の拡張プロパティ設定（段組の左上に配置）

<fo:float axf:float-reference="multicol" axf:float-x="left" axf:float-y="top">

ショートハンドプロパティ設定（段組の左上に配置）

<fo:float axf:float="multicol left top">