

全角約物詰め

全角約物詰めを行なうために `axf:kerning-mode` 拡張プロパティと `axf:punctuation-spacing` プロパティを使います。

`axf:kerning-mode="auto"` は、システムの既定値に依存します。

XSL Formatter にはファイル (F)、編集 (E)、移動 (M)、表示 (V)、組版 (O)、ツール (T)、ヘルプ (H) の 7 つのメニューがあります。

隣接している全角約物詰めをしない時は、`axf:kerning-mode="none"` を指定します。

XSL Formatter にはファイル (F)、編集 (E)、移動 (M)、表示 (V)、組版 (O)、ツール (T)、ヘルプ (H) の 7 つのメニューがあります。

隣接している全角約物詰めをする時は、`axf:kerning-mode="contextual"` を指定します。詰め量は、`axf:punctuation-spacing` の値で指定します。上から `axf:punctuation-spacing : 0em, 0.25em, 0.5em 0.75em`

XSL Formatter にはファイル (F)、編集 (E)、移動 (M)、表示 (V)、組版 (O)、ツール (T)、ヘルプ (H) の 7 つのメニューがあります。

XSL Formatter にはファイル (F)、編集 (E)、移動 (M)、表示 (V)、組版 (O)、ツール (T)、ヘルプ (H) の 7 つのメニューがあります。

XSL Formatter にはファイル (F)、編集 (E)、移動 (M)、表示 (V)、組版 (O)、ツール (T)、ヘルプ (H) の 7 つのメニューがあります。

XSL Formatter にはファイル (F)、編集 (E)、移動 (M)、表示 (V)、組版 (O)、ツール (T)、ヘルプ (H) の 7 つのメニューがあります。

全角句読点または閉じ括弧と本文の詰めも同様に、`axf:kerning-mode` を使って指定します。

`axf:kerning-mode="auto"`

GUI には、必ず「メニュー」があります。

`axf:kerning-mode="none"`

GUI には、必ず「メニュー」があります。

`axf:kerning-mode="contextual"` 上から `axf:punctuation-spacing : 0em, 0.25em, 0.5em 0.75em`

GUI には、必ず「メニュー」があります。

GUIには、必ず「メニュー」があります。

GUIには、必ず「メニュー」があります。

GUIには、必ず「メニュー」があります。