

## TextPorter V5 .NET インターフェース公開 API

初版 2016/03/11

インターフェイス名称 : dmcdotnet.dll, dmcdotnetif.dll

クラス名: DMC.TextInfoV5, DMC.FileInfo, DMC.Property, DMC.TextPorterV5

C#ではプロジェクトに dmcdotnet.cs ファイルを加えることで dmcdotnetif.dll 経由で TextPorter を呼び出せます。

dmcdotnetif.dll は TextPorter のプラットフォーム(bit 数)に合わせたものを使ってください。

他の .NET 言語で利用する場合は、dmcdotnet.cs をライブラリとしてビルドした dmcdotnet.dll を使ってください。

パラメータやオプションの詳細説明は、「TextPorterV54-Manual.pdf」を参照ください。

### ファイル識別関数

指定されたファイルを識別します。

```
Int32 DMC.TextPorterV5.GetFileInfo_V5W(String appFile, DMC.FileInfo fileInfo,  
DMC.TextInfoV5 textInfo);
```

### テキスト抽出関数

アプリケーションファイルからテキストを抽出します。

```
Int32 DMC.TextPorterV5.GetText_V5W(String appFile, String txtFile, DMC.TextInfoV5  
textInfo);
```

### User Password 付き PDF のテキスト抽出関数

User Password 付き PDF ファイルからテキストを抽出します。

```
Int32 DMC.TextPorterV5.GetPwdText_V5W(String appFile, String txtFile,  
DMC.TextInfoV5 textInfo, String password);
```

### 頁抽出関数

アプリケーションファイルから指定された頁のテキストを抽出します。

```
Int32 DMC.TextPorterV5.GetPageText_V5W(String appFile, String txtFile,  
DMC.TextInfoV5 textInfo, ref Int32 pages);
```

### User Password 付き PDF の頁抽出関数

User Password 付き文書から指定した頁のテキストを抽出します。

```
Int32 DMC.TextPorterV5.GetPwdPageText_V5W(String appFile, String txtFile,  
DMC.TextInfoV5 textInfo, ref Int32 pages, String password);
```

## プロパティ抽出関数

指定されたファイルから「プロパティ」情報を抽出し、プロパティ構造体に設定します。

```
Int32 DMC.TextPorterV5.GetProperty_V5W(String appFile, DMC.TextInfoV5 textInfo,  
DMC.Property property);
```

## User Password 付き PDF のプロパティの抽出関数

User Password 付き文書からプロパティを抽出します。

```
Int32 DMC.TextPorterV5.GetPwdProperty_V5W(String appFile, DMC.TextInfoV5 textInfo,  
DMC.Property property, String password);
```

以上